

Baetis Rhodani

FICHE DE MONTAGE

- *Hameçon* : Type TMC 900BL n° 16
- *Soie de montage* : Soie 8/0 noire ou marron
- *Thorax* : Dubbing de lièvre
- *Abdomen* : Quill de paon
- *Cerques* : Pardo
- *Aile* : Cdc



MONTAGE

Cette mouche est un grand classique, est peut être déclinée dans de nombreuses tailles et coloris afin d'imiter un maximum d'insectes. Dans le cas qui nous intéresse, nous prendrons un hameçon n°16, et nous utiliserons des coloris gris, afin de rappeler les couleurs des baetis rhodani au stade subimago.

On fixe la soie de montage au milieu de la hampe, et l'on emprisonne des fibres de coq pardo, afin d'imiter les cerques. Pour rappel sur un insecte ailé, la taille des cerques est généralement équivalente à la longueur du corps. Tout en descendant vers la hampe on fixe un quill de paon (un herl ébarbé), la face la plus brillante couché sur la hampe. Une fois arrivé à la courbure, on remonte sur les 2/3 de l'hameçon en spires jointives (très important). On enroule ensuite le quill de paon toujours en spire jointive pour imiter l'abdomen. Le quill de paon étant un matériaux très fragile, il est préférable de le faire tremper quelques temps auparavant, afin de l'assouplir. Ensuite on fixe une jolie plume de cdc par la pointe à l'arrière du thorax. Celui-ci est réalisé avec un dubbing de lièvre que l'on vas essayer de faire assez volumineux (on peut utiliser la technique du "dubbing loop" pour cela). Lorsque le dubbing est réalisé, on place une aiguille au dessus du thorax, où l'on rabat la plume de cdc. On ne bloque pas la plume, on réalise seulement 2 tours avec la soie de montage, puis avec l'aiguille, on forme une boucle avec la plume au dessus du thorax. Lorsque la boucle est en place on réalise plusieurs tours à l'aide de la soie de montage, afin de bloquer définitivement la plume. A ce stade il est préférable de couper l'excédent de cdc, et de fixer une nouvelle plume sur le dessus pour réaliser un toit par dessus la boucle. En fonction des plumes dont vous disposez vous pouvez soit placer la plume directement sur le dessus de la mouche, soit prélever les fibres et ne fixer que ceux-ci. A ce stade il est important de bien bloquer la plume avant de couper l'excédent.

Noeud final.